

INSTRUCCIONES DE USO




Pestañas perfectas en **3** pasos:
Lifting - Teñir - Laminación

PASO 1

Wimpernwelle
Lifting de Pestañas
con **POWER PAD**

curvy

extra



Video formativo en:
www.wimpernwelle.es
→ VIDEOS



Wimpernwelle

made in Germany

1 Antes de comenzar el tratamiento, pregunte a la cliente si es alérgica a alguno de los ingredientes, por ejemplo, al látex del pegamento especial. Retirar las lentes de contacto antes del tratamiento.



Desmaquille cuidadosamente el párpado y las pestañas con ayuda de un disco de algodón y un desmaquillante sin aceite.

NOTA:

Para retirar restos de máscara resistente al agua, utilice un desmaquillante en aceite con base de agua, por ejemplo nuestro **desmaquillante especial** (n.º art. 10361).



3 A continuación, se deben desengrasar las pestañas y el párpado con **solución salina fisiológica** (n.º art. 10330). Así se consigue que los Power Pads se adhieran de forma óptima a los párpados y que las pestañas se adhieran mejor al los pads.

(INFORMACIÓN: Gracias a conservantes nuestra solución fisiológica tiene una vida útil más larga)



4 Peinar las pestañas con el **cepillo** para pestañas (art. n.º 10369) para que las pestañas cruzadas estén alineadas ya antes del tratamiento.



3 tamaños **extra** : n.º 1, n.º 2, n.º 3
4 tamaños **curvy** : n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4

A continuación, elija el tamaño Power Pad®: cuanto más pronunciado desea realizar las pestañas, más pequeño debe ser el Power Pad®.

¡ATENCIÓN! Pregunte a sus clientas qué grado de efecto lifting de las pestañas prefieren. Tenga en cuenta la anatomía del ojo y del párpado.

CONSEJO: También puede remodelar unas pestañas largas con unos Power Pads más pequeños y el efecto lifting quedará entonces aún más pronunciado.

6 El flexible POWER PAD®, desarrollado por nosotros, tiene un diseño 3-D innovador y registrado:

- ➔ El Power Pad® es fácil de poner porque su **parte de atrás** está **preformada**, así que corresponde a la forma natural del párpado.
- ➔ Debido a que las pestañas internas son más cortas que las pestañas externas, **la parte anterior** del pad está construida **asimétricamente**: Por lo que hay un Power Pad® derecho y un Power Pad® izquierdo.
- ➔ El Power Pad® termina por debajo con **una fina parte del borde**, para que se vea mejor el borde del párpado.
- ➔ Para una mayor facilidad y precisión el **borde inferior** del Power Pad® está diseñado **como el borde del párpado**.
- ➔ Una **línea horizontal** en el Power Pad® marca el lugar hasta donde se necesita aplicar el gel.


7 ¡IMPORTANTE! La extremidad externa del Power Pad®, en la forma de una **"orejita"**, debe apuntar siempre hacia el exterior, hacia la oreja.

A partir de este momento los ojos deberán **mantenerse cerrados hasta el final del tratamiento**.

ADVERTENCIAS - indicaciones adicionales sobre tratamiento y materiales: Mantener los geles en lugar fresco. Solo para uso profesional. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese con un médico. Utilizar guantes adecuados. Manténgase fuera del alcance de los niños.



8



Aplique el Power Pad® en el párpado para probar: Si, por la forma del párpado, el pad será empujado en su extremo externo hacia arriba, es demasiado largo y debería acortarse.

9



Para apretar el párpado superior durante todo el tratamiento tiene que fijarlo hacia arriba con uno o dos trozos de cinta médica (n.º art. 10340). Esto facilita la aplicación del pad y evita que se deslice durante el tratamiento.

10

PARTE DE ATRÁS DEL PAD



Aplique una pequeña gota de pegamento Power Pad® (art. n.º 10315) en la PARTE DE ATRÁS del pad. Utilizando el TRIO-TOOL o un palito de naranja, extiéndalo por toda la superficie hasta formar una película finísima.

ATENCIÓN: El pegamento es a base de agua. Por lo tanto, cuanto más baja sea la temperatura o más gruesa sea la capa, más lentamente se secará.

TRIO-TOOL



n.º art. 10323

11



Agarre el Power Pad® por la solapa y aplique la parte del borde inferior del pad por encima del borde del párpado.

¡IMPORTANTE! El borde del párpado aún tiene que ser visible (flecha verde).

12



Presione el Power Pad® sobre el párpado. Si un pad no se ajusta correctamente, puede retirarlo con cuidado y aplicarlo de nuevo.

Repita ahora los pasos 10-12 con el segundo Power Pad®.

13



Antes de finalizar compruebe de nuevo la fijación de los Power Pads: el borde del párpado debe ser visible, los dos Power Pads deben estar colocados en la misma posición.


Ahora empieza a colocar las pestañas en el primer pad.

14




Dibuje a través del pad una línea de **pegamento POWER PAD®**, de espesor igual al grosor del palito de naranjo o la puntilla del **TRIO-TOOL**.
 Aplique uniformemente este pegamento hasta el borde inferior del pad.

15



Usando el palito de naranjo, el aplicador o la parte plana del **TRIO-TOOL**, extienda lentamente y de forma uniforme solo 3 o 4 pestañas desde la raíz hasta arriba sobre el pegamento. Deténgase en el medio y sosténgalas.
 Es posible que las pestañas no permanezcan fijas, por lo que tendrá que repetir el proceso una o dos veces más.
 Pestañas todavía no fijadas serán por fin fijadas en paso 18.

16



Tirar las pestañas hacia arriba con el peine pequeño del **TRIO-TOOL**, hasta que queden lisas.

¡ATENCIÓN! Si unas pestañas quedan cruzadas, hay que separarlas con el palito de naranjo o con la punta del **TRIO-TOOL**.


Gracias a la flexibilidad del pegamento es posible mover las pestañas sobre el Pad sin problemas.

17



¡IMPORTANTE! Por último, estire el párpado inferior hacia abajo y asegúrese de que ninguna pestaña inferior se haya pegado al Power Pad®.
 En caso de que algunas pestañas no se adhieran al pad, aplique un poco de pegamento especial (n.º art. 10312) usando un nuevo palito de naranjo o el **TRIO-TOOL**.

18



Aplique el pegamento en la punta de la pestaña y presione durante 5 segundos sobre el Power Pad®.
¡IMPORTANTE! No es posible mover las pestañas una vez fijadas con el pegamento especial!
 Repita los pasos 14 - 18 en el segundo pad.

19



Coloque para cada lado un **Pad protector autoadhesivo para la piel** (n.º art. 23975) y colóquelo sobre las pestañas inferiores, muy cerca del margen del párpado. Alternativamente puede usar un **Pad protector para la piel** (n.º art. 23965), con una crema adhesiva en su lado blanco.

20



Con ayuda del pincel dibuje (no toque!) **una generosa cantidad de GEL 1 de manera uniforme** con los ojos aún cerrados. Comience **aproximadamente 1 mm** por encima de la raíz de las pestañas y aplique el Gel **hasta la línea horizontal de marcador**: solo la parte debajo de la línea de marcador da forma.

23



Aplique el **GEL 2** con los ojos aún cerrados del mismo modo que el GEL 1. Dejar actuar el **GEL 2** durante **8 minutos!**

CONSEJO

AHORA ALTERNATIVA
Hacer 1 de 2:
Fijación & tintura en 1 paso con el BINACIL LIFTING BOX



21



GEL 1
12 min!



Dejar actuar el **GEL 1** durante 12 minutos.

¡IMPORTANTE! En el caso de pestañas muy fuertes o rebeldes, el tiempo de actuación debe prolongarse hasta los 15-18 minutos. Después elimine el GEL 1 con un disco desmaquillante seco.

24

Posteriormente, elimine el **GEL 2** con un disco seco de algodón y retire el Pad protector autoadhesivo para la piel.

Humedezca un disco de algodón con nuestra **solución especialmente desarrollada para despegar el pegamento y los bigudíes** (n.º art. 10336).



22



Compruebe si durante el tratamiento alguna pestaña se haya desprendido del Power Pad®. En tal caso es necesario volver a fijarla con el pegamento especial.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que las pestañas no se han movido en el Power Pad® después de retirar el gel.

25



Despegue las pestañas del Power Pad® y el Power Pad® del párpado frotando suavemente.

También todos los restos de pegamento en la piel se retiren fácilmente con la **solución para despegar el pegamento y los bigudíes**.

26



Humedezca la cinta médica completamente con la solución para despegar el pegamento y los bigudíes. Eleve el párpado y retire la cinta con movimientos suaves y lentos hacia abajo. Por último, limpie el párpado y las pestañas con un disco de algodón humedecido con agua.

27

PASO 2: ¿En el punto 23 ya has teñido y fijado en un solo paso con el BINACIL LIFTING BOX? Entonces ya has terminado y sólo tienes que laminar las pestañas.

Si no, tiñe las pestañas ahora: de esta manera el efecto de lifting es claramente visible para cada cliente!



ATENCIÓN: Dejar actuar **BINACIL®** justo después del lifting Wimpernwelle durante **¡solo 2 minutos!**

28

PASO 3: El cuidado profesional con **QUERATINA** revitaliza las estructuras de pestañas.

El FLUIDO DE LAMINACIÓN profesional

profesional ayuda a rellenar con queratina las pestañas estropeadas. El efecto son unas pestañas brillantes y fuertes.

El KERATÍN BOOSTER

es un fluido de gran calidad compuesto por queratina, proteínas de trigo y seda y pantenol.

APLICACIÓN: rellenar las pestañas de arriba y abajo con el microbrush (n.º art. 10321).

¡No lavar el FLUIDO en las próximas horas!



CONSEJO

Para fortalecer las pestañas, recomiende a sus clientes el uso de nuestro **BÁLSAMO para pestañas y cejas** (n.º art. 30373). El pantenol y el aceite de ricino cuidan y fortalecen las pestañas por las noches.

O proponga a sus clientes el **Fluido de Laminación** de pestañas y cejas (n.º art. 30371) para continuar el cuidado de Queratina en casa. Refuerza el efecto reparador y les regala unas pestañas brillantes.



VÍDEOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA:

Por favor, regístrese aquí para recibir su contraseña:
www.wimpernwelle.es: VÍDEO

Wimpernwelle GmbH - 12247 Berlin - Alemania
Fax 0049 (0)30 8825914
www.wimpernwelle.es - info@wimpernwelle.es
facebook.com/wimpernwelle



made in Germany

